

ID NV41001: Sprache umschalten in NextView®4

Betroffene Produkte:

- **NextView®4** (Version 4.x)
- **Software Collection CD** (Version 4.x)



Problembeschreibung

Die professionelle Software für Messdatenerfassung und Verarbeitung **NextView®4** steht in deutsch und englisch zur Verfügung. Der Wechsel der Sprache erfordert keine Neuinstallation der Software.

Lösung

Maßgeblich für die Auswahl der Sprache sind die regionalen Einstellungen in der Windows® Systemsteuerung. Ist auf dem Computer ein deutschsprachiges Land eingestellt, wird **NextView®4** in deutsch angezeigt, bei allen anderen Einstellungen wird **NextView®4** in englischer Sprache geöffnet.

Soll **NextView®4** in einer anderen Sprache angezeigt werden, als per default vorgegeben, gehen Sie folgendermaßen vor:



- **Windows® 7:**
Start / Systemsteuerung / Zeit, Sprache und Region / Region und Sprache / TAB "Tastaturen und Sprache" / Abschnitt "Anzeigesprache"
- **Windows® XP:**
Start / Systemsteuerung / Regions- und Sprachoptionen / TAB "Regionale Einstellungen" / Abschnitt "Standards und Formate"

Klappen Sie hier durch Drücken der Pfeiltaste die Liste verwendbarer Sprachen aus und wählen Sie die Sprache aus. Unter Windows® 7 erfordert die Umstellung der Anzeigesprache das Abmelden und erneute Anmelden in Windows®.

Beim nächsten Öffnen von **NextView®4** werden die Spracheinstellungen entsprechend angepasst.

Dies gilt in gleicher Weise für die **Software Collection CD**, die beim Einlegen automatisch je nach eingestellter Sprache in deutsch oder englisch geöffnet wird, ebenso wie für die verwendete Sprache bei Installationsprogrammen auf der **Software Collection CD**.

Alternative für erfahrene Benutzer:

Direkten Zugriff auf die Benutzereinstellungen von **NextView®4** erhält man über die Datei **prefs.ini**, die sich in dem versteckten Ordner "Anwendungsdaten" im jeweiligen Benutzerverzeichnis befindet:

- **Windows® 7:**
Start / <Benutzer> / AppData / Roaming / BMC Messsysteme / NextView 4.5 / prefs.ini
- **Windows® XP:**
C: / Dokumente und Einstellungen / <Benutzer> / Anwendungsdaten / BMC Messsysteme / NextView 4.5 / prefs.ini

Um die Sprache in **NextView®4** fest einzustellen, fügt man folgenden Code am Ende der Datei ein:

- **NextView®4** auf deutsch anzeigen: [options]
 lang=de
- **NextView®4** auf englisch anzeigen: [options]
 lang=en



- **An der Datei `prefs.ini` darf sonst nichts verändert werden, da sich dies entscheidend auf das korrekte Funktionieren von NextView®4 auswirken kann!**
 - **Die Einstellungen an der Datei `prefs.ini` haben nur Einfluss auf die Anzeigesprache von NextView®4, nicht jedoch auf die Sprache der Software Collection CD und der darauf enthaltenen Installationsprogramme.**
-

Status

Die aktuelle Version **NextView®4.5** ist seit November 2011 erhältlich. Benutzern früherer 4.x Versionen wird empfohlen, das kostenlose Update zu installieren.

Stand

4. November 2013